
Lib.Pro Lite

インストールマニュアル



1. サーバ設定

os	WEB Server	PHP	DB
■Linux Red Hat Enterprise Linux 5以上 CentOS 5以上 ■Windows Server (XAMPP 5.5.x以上)	Apache2.2系 ※mod_rewriteを使用 可能 ※.htaccessを有効	PHP 5.1~5.6	MySQL 4~5 ※ 必須情報 1. DBホスト名 (サーバ名) 2. DBアカウント 3. DBパスワード 4. DB名

1-1. サーバ設定 - Windows Server

Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
対応OSバージョン
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

1 - 2. Windows Server IIS+PHPインストール

参考サイト: http://symfoware.blog68.fc2.com/blog-entry-1077.html

1 - 3. Windows Server MySQL インストール

参考サイト: http://symfoware.blog68.fc2.com/blog-entry-1078.html

1 - 4. サーバ設定 - Linux Server (レンタルサーバ /自社サーバ)

対応OSバージョン Red Hat Enterprise Linux 5以上 CentOS 5以上

1-5. レンタル Linux Server

<u>http://www.sakura.ne.jp/</u>: さくらレンタルサーバ

http://store.ntt.com/service/mail-web eco/tab1 : NTTコミュニケーションズ


https://lolipop.jp/ : ロリポップ

https://www.onamae-server.com/sd/?btn id=server top 1 sd : お名前.com


2. FTP Upload:設置ファイルのアップロード

無料FTPダウンロード

- **■** FFFTP
- → http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/ffftp/
- FileZilla
- → https://filezilla-project.org/
- WinSCP
- → http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/winscp/



2-1. FTP Upload: アップロード方法 / パス



- 1. ルートディレクトリの場合
 - → http://あなあのURL/index.php
- 2. ルートディレクトリの他のディレクトリ→ http://あなあのURL/他のディレクトリ/index.php

3. サーバ環境チェック



- ※ 赤い枠のようにすべてが「問題ありません」の結果が出たら グインストール開始 ボタンをクリックしてインストールを開始します。
- ※ 赤い枠に【X 書き込み権限がありません】と表示されると該当ディレクトリの権限(パーミッション)を「755」に変更して 現在ページを再読み込みしてください。

4. データベース情報登録

● スマート図書館	×				- ×
← → c © INEO スマート図書館インストール					
	ホスト名*		同一サーバ内にデータベースがある場合は「localhost」と入力してください		
	ユーザ名*		データベースのユーザ名を入力してください		
	パスワード*		データベースのパスワードを入力してください		
	DB名*		使用するデータベース名を入力してください		
DD接続する Copyrights © 2016 i-NEO Co.,Ltd. All Rights Reserved.					

※ 事前に用意したデータベース情報の入力画面です。データベースはMySQLのみになります。

5. 初期データ作成



6. 管理者データ入力




※ 管理者の情報入力画面です。「管理者ID」と「パスワード」は忘れないようにご注意してください。登録後、管理者ページからも 確認ができないのでご注意ください。

7. インストール完了



8. 管理者□グイン



9. 管理者ページリンク



※ 管理者ページへのメニューは管理者アカウントのみに表示されます。一般ユーザーは表示されません。

10. 管理者ページ

